



## **1 / PRELEVEMENT VAGINAL (auto-prélèvement vaginal, voir PRE-INS-043)**

**Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :**

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débuter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.
- Le prélèvement doit être réalisé en dehors des périodes de règles.
- Une abstinence sexuelle de 24-48 h est recommandée.

Consommables nécessaires :

- **Ecouvillon Eswab COPAN bouchon ROSE** (Gram, culture, PCR multiplexe)

Prélèvement :

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étriers. Mettre le spéculum en place, sans utiliser de lubrifiant, avec un éclairage adapté.
- Se centrer sur le col, observer l'aspect et l'abondance des sécrétions :

**SECRETIONS NULLES / PEU ABONDANTES / ABONDANTES / CAILLEBOTEES / BRUNATRES**

- Si nécessaire, retirez les mucosités excédentaires de l'orifice cervical et des muqueuses environnantes à l'aide d'un écouvillon de nettoyage. Jetez cet écouvillon.
- Ecouvillonner les culs de sacs vaginaux (+/- endocol).
- **Décharger l'écouvillon bouchon ROSE dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.**

**Identifier l'échantillon** avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement, l'**aspect des sécrétions** et les **renseignements cliniques et thérapeutiques**.

- Leucorrhée ?, Prurit ?, Métrorrhagie ?
- Dépistage IST ?
- Grossesse ? Avant pose d'un stérilet ?
- S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Débuté le ? Arrêté le ?
- S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Depuis le ?
- Le médecin a-t-il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Si Oui, lequel ? Pendant combien de jours ?

**Préciser le site anatomique prélevé :** cervico-vaginal / vaginal

## 2 / PRELEVEMENT VULVAIRE (code PUSO)

---

**Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :**

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.

**Chlamydia, Mycoplasme et Trichomonas ne sont pas recherchés au niveau vulvaire.**

Consommable nécessaire :

- **Ecouvillon Eswab COPAN bouchon ROSE** (Gram, culture)

Prélèvement :

- Installer la Patiente en position gynécologique, talons dans les étriers.
- Ecouvillonner la zone vulvaire.
- Décharger l'écouvillon **bouchon ROSE** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.

**Identifier l'échantillon** avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement et **les renseignements cliniques et thérapeutiques (voir page1)**

**Préciser le site anatomique prélevé :** vulve

## 3 / RECHERCHE D'UN PORTAGE DE STREPTOCOQUE B HEMOLYTIQUE (RBND)

---

Consommable nécessaire :

- **Ecouvillon Eswab COPAN bouchon ROSE** (culture)

Prélèvement :

Examen réalisé **entre 34 et 38 semaines d'aménorrhées** (REMIC 2022) sauf mention contraire sur ordonnance.

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étriers.
- **Sans spéculum,**
- Ecouvillonner le tiers inférieur de la cavité vaginale, en écartant manuellement les grandes lèvres vulvaires.
- Décharger l'écouvillon **bouchon ROSE** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.

**Identifier l'échantillon** avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement.

**Se renseigner sur une éventuelle allergie aux Béta-lactamines.**

#### 4 / EXAMEN D'UN STERILET (code REDST)

---

**Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :**

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.

Consommable nécessaire :

- Flacon spécifique

Prélèvement :

- Le retrait du stérilet doit être pratiqué avec le maximum d'asepsie afin de limiter la contamination par la flore commensale vaginale.
- Couper les fils et déposer le stérilet dans le flacon

**Identifier l'échantillon** avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement et **les renseignements cliniques et thérapeutiques**.

- Fièvre ? douleur ?
- Dépistage IST ?
- Résultat du frottis cervico-vaginal ?
- S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Débuté le ? Arrêté le ?
- S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Depuis le ?
- Le médecin a-t-il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Si Oui, lequel ? Pendant combien de jours ?

**Préciser le matériel prélevé :** stérilet

**Conservation pré-analytique des échantillons :**

A température ambiante :

- Flacon stérilet : ≤ 2h

A 2-8°C :

- Ecouvillon **bouchon ROSE** ≤ 48h