



Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et les procédures décrites ci-dessous.

Précisez symptômes (toux, fièvre..., date début symptômes +/- statut vaccinal) en suivi dossier.

Consommables nécessaires :

- ✓ EPI (**blouse, gant, masque** + *masque FFP2 / surblouse / charlotte / lunettes en fonction des recommandations des autorités sanitaires*)
 - ✓ Tubes avec milieu de transport adapté aux virus, fournis par le laboratoire (VST Greiner / SANSURE)
 - ✓ Ecouvillons type dacron à tige fine et souple
 - ✓ Sachet de transport
 - ✓ SHA, spray désinfectant surfaces (type anios), sopalin, écobox...
- S'équiper : a minima **blouse, gant, masque** + *masque FFP2 / surblouse / charlotte / lunettes en fonction des recommandations des autorités sanitaires.*

- **Réaliser le prélèvement naso-pharyngé :**

Installer le patient en position assise, de profil, tête légèrement inclinée vers l'arrière, masque abaissé sous le nez.

Insérer l'écouvillon dans la narine perpendiculairement au plan de la face (*et non parallèlement à l'arête nasale*) en longeant le plancher de la fosse nasale. Enfoncer l'écouvillon jusqu'au contact de la paroi rhino-pharyngée. Une résistance doit être nettement perçue.

Faire rouler l'écouvillon entre les doigts puis le retirer en évitant de toucher l'orifice narinaire.

Demander au patient de remonter son masque sur le nez.



Si le prélèvement naso-pharyngé est impossible,

- **Réaliser un prélèvement oro-pharyngé :**

Installer le patient en position assise, de face, masque abaissé sous le menton.

A l'aide d'un abaisse langue, écouvillonner l'arrière-gorge.

Demander au patient de remonter son masque sur le nez.

Le prélèvement oro-pharyngé est accepté pour les dépistages du COVID mais pas pour les dépistages de la grippe / VRS / coqueluche.



- Plonger l'écouvillon dans le milieu de transport, le décharger vigoureusement par friction le long des parois, puis l'éliminer. Bien reboucher le tube et l'identifier. Placer le tube dans le sachet. Glisser le document PRE-ENR-037 « Demande d'examen PCR respiratoire » dans la poche extérieure de la pochette.
- Nettoyer les surfaces ayant été en contact avec le patient à l'aide du spray désinfectant.
- Enlever dans cet ordre : les gants (*puis la surblouse*), faire une friction des mains avec la SHA (*puis enlever les lunettes*) et le masque. Finir par une nouvelle friction des mains avec la SHA.
- Acheminer le plus rapidement possible au laboratoire. Conservation 2-8°C.