



Quand prélever ?

- **En dehors de tout traitement antibiotique**, sauf avis médical. Recueillir la première miction du matin de préférence ou, si possible, attendre au moins 4 heures après une miction pour permettre un temps de stase suffisant dans la vessie.
- Avant la mise en place d'une antibiothérapie.
- Au minimum 7 jours après l'arrêt des antibiotiques s'il s'agit d'un contrôle après traitement (en cas de cystite).

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

PRELEVEMENT EFFECTUE LE : / / à : H

MOYEN DE CONSERVATION

- **Tube spécifique (Bouchon vert ou jaune) à température ambiante :** ☐ OUI ☐ NON ☐ ABSENT
- **Flacon jaune de recueil (sans conservateur) au réfrigérateur :** ☐ OUI ☐ NON ☐ ABSENT

IDENTITE DU PATIENT

NOM USUEL :

NOM DE NAISSANCE :

PRENOM :

LIEU DE NAISSANCE :

DATE DE NAISSANCE : / /

SEXE : ☐ Féminin ☐ Masculin

Téléphone :

Adresse mail : @

Adresse postale : _____

Assuré (joindre une copie de la carte de mutuelle si possible)

Caisse :

N° SS :

Mutuelle :

N° préfectoral :

☐ ALD ☐ CMU ☐ Invalidité

☐ Accident du travail → Date : ...

(Joindre une copie de la déclaration d'AT)

Autre prise en charge :

☐ Régime Alsace/Moselle ☐ Fond National Solidarité vieillesse

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- ☞ Fièvre (> 38°C) ? ☐ OUI ☐ NON
- ☞ Sensations de brûlure en urinant (gêne)? ☐ OUI ☐ NON
- ☞ Sonde urinaire? ☐ OUI ☐ NON
- ☞ ECBU avant opération chirurgicale? ☐ OUI ☐ NON
- ☞ Pour les femmes, êtes-vous enceinte ? ☐ OUI ☐ NON
- ☞ Terrain particulier :
 - Diabète : ☐ OUI ☐ NON
 - Immunodépression (chimiothérapie) : ☐ OUI ☐ NON
 - Autre :
- ☞ Prescription d'un antibiotique ?:

Si oui, lequel ?

- ☞ ECBU de contrôle après traitement antibiotique ? ☐ OUI ☐ NON

Si oui, quel était l'antibiotique ?.....

Date de fin du traitement :

Transmission des résultats

☐ LABO ☐ POSTE ☐ MAIL

Adresse mail et signature obligatoire si internet :





☐ En cochant cette case, J'accepte de recevoir des informations du Laboratoire UNILABS ou de ses partenaires mandatés par e-mail, et la mise en ligne de mes résultats sur la plateforme sécurisée Kiro. Je reconnais que mon adresse e-mail est personnelle, sécurisée et accessible uniquement aux personnes autorisées. Votre Laboratoire peut également vous transmettre des informations d'ordre pratique (changement d'horaires...) et des enquêtes de satisfaction.

MODALITES DE PRELEVEMENT

CONTENU DU KIT ?

- 1 notice d'information
- 1 lingette antiseptique pour la toilette
- 1 flacon de recueil (bouchon jaune)
- 1 tube de conservation de 10 ml (bouchon vert ou bouchon jaune)



	<p>1. Lavez-vous soigneusement les mains et séchez-les. Procédez à une toilette intime avec la lingette fournie par le laboratoire.</p>
	<p>2. Dévissez le couvercle et poser le sur une surface plane, canule dirigée vers le haut.</p>
	<p>3. Eliminez le premier jet d'urine dans les toilettes et ensuite remplissez le flacon que vous venez d'ouvrir. (Volume minimum nécessaire 20 ml)</p> <p><i>NB : Pourquoi Eliminer le premier jet d'urine dans les toilettes ? : Pour minimiser la présence des germes qui sont accumulés au début de l'appareil urinaire</i></p>
	<p>4. Revissez soigneusement le flacon (vérifiez l'absence de fuite)</p>




MODALITE DE CONSERVATION

Nous vous conseillons d'apporter vos urines (**flacon et tube**) au laboratoire dans les plus brefs délais.

SI vous ne pouvez pas apporter vos urines immédiatement, vous pouvez conserver **vosre flacon d'urine** :

- **MAXIMUM 2 H à Température AMBIANTE**
- **MAXIMUM 12 H au réfrigérateur (+4°C)**

Le tube borate (à bouchon vert ou jaune) doit être conservé à température AMBIANTE Maximum 24H

	<p>5. Soulevez l'étiquette adhésive de protection située sur le dessus du couvercle sans totalement l'enlever car celle-ci doit être remise en place sur le pot.</p>
	<p>6. Prendre le tube borate et l'enfoncez (sans forcer) côté bouchon vert jusqu'au remplissage automatique du tube.</p> <p>7. Retirez le tube rempli et homogénéisez par 8 à 10 retournements lents.</p>
	<p>9 Recollez correctement l'étiquette adhésive de protection sur le dessus du couvercle. Et placez l'ensemble (tube + pot) dans le sachet de transport.</p>
<p>Identifier le flacon de recueil et le tube avec : Nom, prénom et date de naissance.</p> <p>Ramener le flacon jaune et le tube, l'ordonnance accompagnée de la fiche de consigne remplie au laboratoire, à la pharmacie ou à votre IDE.</p>	